

Brimload T3 | 26 ottobre 2026

0 Panoramica

Brimload T3 pianifica il carico di cartoni misti in un container: quali quantità di quali articoli si caricano insieme e come ci stanno; poi Le permette di sistemare il carico a mano, con Undo (annulla). Sostituisce il Brimload T3 classico, ora chiamato T3 Classic, che resta su brimload.com con il suo manuale e il suo download per chi ne ha ancora bisogno.

Funziona su Windows 10 e 11 a 64 bit, non ha bisogno di accesso a internet e non cerca aggiornamenti: la versione attuale è su <https://brimload.com/it/t3/>, e l'edizione cinese, 智火装箱 T3, su <https://www.zhihuo.com/t3/>. La versione di prova decorre dal primo avvio sul Suo computer: 30 giorni per il download dal sito web, 180 giorni per il download con registrazione, e al massimo fino al 26 novembre 2027. Quando è scaduta, il programma lo segnala all'avvio.


Apri l'anagrafica di T3 Classic (`masterdata.xlsx`) e le spedizioni salvate da T3 Classic (`.zhzx.xlsx`), e il suo `Export` (esporta) scrive una cartella di lavoro che T3 Classic apre.

Brimload di Cuberithm Inc., sean.wu@cuberithm.com

1 Decomprimere e avviare

Scarichi `BrimloadT3-0.2.1-Windows.zip` da <https://brimload.com/it/t3/download/> e lo decomprima in una cartella dedicata, vicino alla radice di un'unità, per esempio `D:\Brimload`. Avvii `BrimloadT3_0.2.1.exe` in quella cartella. Non si installa nulla: l'app tiene tutto in quella cartella, ed eliminando la cartella la si rimuove. Una versione successiva è un exe in più, decompresso nella stessa cartella; il suo primo avvio si apre con il progetto e le impostazioni dell'ultima versione usata.


Il primo avvio crea `data\Brimload T3` in quella cartella, con l'anagrafica di esempio, `masterdata.xlsx`; `Open` (apri), `Save` (salva) e `Export` partono da lì. Apre anche un piccolo progetto: un container di $12.032 \times 2.352 \times 2.698$ mm con 500 cartoni A e 300 cartoni B. A destra ci sono i pulsanti dei file, il riepilogo e la tabella degli articoli; al centro, il piano di carico in 3D; in basso a sinistra, i pulsanti di vista e di modifica.



Chiuda la finestra e il progetto resta: l'avvio successivo apre gli stessi articoli, lo stesso container, le stesse quantità e lo stesso carico, anche un carico sistemato a mano. Undo, la vista e la selezione ripartono da zero.

2 Articoli e container

Faccia clic su `open` e scelga una cartella di lavoro di anagrafica (`.xlsx`), come il `masterdata.xlsx` di T3 Classic con i suoi fogli 货物Cargo e 集装箱Container. Questo manuale usa l'anagrafica di esempio in `data\Brimload T3`, articoli da A a J.



Ogni articolo diventa una riga con il suo nome, con quantità 0, e il container è il primo dell'anagrafica, 40HC, 11.850 × 2.320 × 2.670 mm. L'elenco accanto alle sue dimensioni contiene i container dell'anagrafica e li conserva per l'avvio successivo. Ne scelga uno, oppure digiti tre dimensioni; un container digitato non ha nome finché non viene salvato nell'anagrafica o non coincide con uno dell'elenco.

Faccia clic su un nome per cambiarlo: fino a 20 caratteri, e ogni riga con il proprio. **+ Add cargo** (aggiungi articolo) aggiunge una riga con la prima lettera libera, con le dimensioni dell'ultima riga e quantità 1; la **x** alla fine di una riga la elimina. Spunti **Upright** (solo in verticale) per un cartone che deve stare sulla sua base, con le frecce verso l'alto; senza la spunta, un cartone può poggiare su qualsiasi faccia. Qui sotto, A viene rinominato SKU-1001 e viene aggiunta una riga **Top tray**.

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
SKU-1001	1200	1000	500	☐	0		x
B	1100	1100	700	☐	0		x
C	800	600	500	☐	0		x
D	600	500	400	☐	0		x
E	500	400	300	☐	0		x
F	1000	800	700	☐	0		x
G	900	500	300	☐	0		x
H	1500	700	500	☐	0		x
I	2000	1500	500	☐	0		x
J	750	500	400	☐	0		x
Top tray	1200	800	150	☐	0		x
+ Add cargo							

3 Esplorare che cosa caricare

In questo percorso, D viene prima contrassegnato come **Upright**.

Faccia clic sulla quantità di H e ruoti la rotellina del mouse: ogni scatto verso l'alto aggiunge un cartone, e il piano di carico si aggiorna. Con H a 22, **Loaded** (caricati) è 22, **Volume fill** (saturazione in volume) 15,7% e **Volume** 11,55 m³.

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

22

REMAINING

0

CARGO TYPES

1

VOLUME FILL

15.7 %

VOLUME

11.55 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	0	●	×
B	1100	1100	700	☐	0	●	×
C	800	600	500	☐	0	●	×
D	600	500	400	☒	0	●	×
E	500	400	300	☐	0	●	×
F	1000	800	700	☐	0	●	×
G	900	500	300	☐	0	●	×
H	1500	700	500	☐	22	●	22 0 ×
I	2000	1500	500	☐	0	●	×
J	750	500	400	☐	0	●	×

+ Add cargo

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Reset view

Next stack

Stacks: 1

Next block

Blocks: 4

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Loaded conta i cartoni nel piano e Remaining (rimanenti) quelli digitati ma non caricati; Volume fill confronta il loro volume con quello del container, e Volume lo indica in m³.

Per passi più grandi, digiti la quantità e prema Invio: l'app calcola una sola volta, per il numero digitato. A 12, C 20, D 24, F 8, H 55 e J 20 fanno 139 cartoni, 69,7%.

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

139

REMAINING

0

CARGO TYPES

6

VOLUME FILL

69.7 %

VOLUME

51.24 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	12	●	12 0 ×
B	1100	1100	700	☐	0	●	×
C	800	600	500	☐	20	●	20 0 ×
D	600	500	400	☒	24	●	24 0 ×
E	500	400	300	☐	0	●	×
F	1000	800	700	☐	8	●	8 0 ×
G	900	500	300	☐	0	●	×
H	1500	700	500	☐	55	●	55 0 ×
I	2000	1500	500	☐	0	●	×
J	750	500	400	☐	20	●	20 0 ×

+ Add cargo

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

Next stack

Stacks: 8

Next block


Blocks: 23

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Il primo calcolo con una dimensione di cartone cerca direttamente il piano. Nel frattempo l'app prepara in background le ricette di carico di quella dimensione, una sola volta, come fa T3 Classic; da quel momento i

La luce del semaforo accanto a ogni quantità dice se entra ancora un cartone di quell'articolo; passi il mouse sopra la luce per leggerne la frase.

- Verde: è stato trovato un piano con un cartone in più.
- Grigia, con un anello tratteggiato: la ricerca è ancora in corso, oppure nel tempo concesso non è stato trovato un piano così. Questo non dimostra che un cartone in più non possa entrare.
- Rossa: un cartone in più supererebbe il volume del container.



Open Save Export Clear Cargo board mm inches English ▼

LOADED

CARGO TYPES

VOLUME

243

9

65.57 m³

REMAINING

VOLUME FILL

0

89.3 %

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC ▼	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	16	16	0 ×
B	1100	1100	700	☐	4	4	0 ×
C	800	600	500	☐	20	20	0 ×
D	600	500	400	☒	24	24	0 ×
E	500	400	300	☐	60	60	0 ×
F	1000	800	700	☐	8	8	0 ×
G	900	500	300	☐	30	30	0 ×
H	1500	700	500	☐	55	55	0 ×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	26	26	0 ×

+ Add cargo


Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Fill with this cargo
Undo
Redo
Restore solved plan


Reset view
◀
Next stack
Stacks: 3
◀
Next block
Blocks: 28

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Segua le luci verdi uno scatto alla volta, partendo dal cartone più piccolo, finché non ne resta nessuna. Qui E ne prende altri undici e J uno: 255 cartoni, 90,4%, 66,38 m³.



La luce rossa compare solo quando il container è quasi pieno. Qui sotto, un container digitato come 1200 × 1000 × 1000 mm contiene due A, e tutte le luci sono rosse.



Quando una quantità non entra tutta, l'app carica il massimo che trova. E digitato come 200 ne carica 71: il suo Left (mancanti) e Remaining indicano 129. Le luci dicono comunque se un cartone in più di un articolo entra oltre a quanto già caricato; qui restano tutte grigie, come prima. Ogni calcolo è un passo di Undo e Redo (ripeti), fino a 30; qui Undo riporta E a 71.

Brimload T3

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

Next stack

Stacks: 2

Next block

Blocks: 28

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

255

REMAINING

129

CARGO TYPES

9

VOLUME FILL

90.4 %

VOLUME

66.38 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	16	16	0 ×
B	1100	1100	700	☐	4	4	0 ×
C	800	600	500	☐	20	20	0 ×
D	600	500	400	☒	24	24	0 ×
E	500	400	300	☐	200	71	129 ×
F	1000	800	700	☐	8	8	0 ×
G	900	500	300	☐	30	30	0 ×
H	1500	700	500	☐	55	55	0 ×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	27	27	0 ×

+ Add cargo

Le servono ancora alcuni D? Se il suo cartone può stare sul fianco, toglia la spunta dalla casella upright : D diventa verde.

Brimload T3

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

Next stack

Stacks: 2

Next block

Blocks: 29

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

255

REMAINING

0

CARGO TYPES

9

VOLUME FILL

90.4 %

VOLUME

66.38 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	16	16	0 ×
B	1100	1100	700	☐	4	4	0 ×
C	800	600	500	☐	20	20	0 ×
D	600	500	400	☒	24	24	0 ×
E	500	400	300	☐	71	71	0 ×
F	1000	800	700	☐	8	8	0 ×
G	900	500	300	☐	30	30	0 ×
H	1500	700	500	☐	55	55	0 ×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	27	27	0 ×

+ Add cargo

Alzi D con la rotellina finché è verde: ne entra uno in più, D 25, e il carico è di 256 cartoni, 90,5%.

Brimload T3

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

Next stack

Stacks: 2

Next block

Blocks: 32

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

256

REMAINING

0

CARGO TYPES

9

VOLUME FILL

90.5 %

VOLUME

66.50 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	16	16	0 ×
B	1100	1100	700	☐	4	4	0 ×
C	800	600	500	☐	20	20	0 ×
D	600	500	400	☐	25	25	0 ×
E	500	400	300	☐	71	71	0 ×
F	1000	800	700	☐	8	8	0 ×
G	900	500	300	☐	30	30	0 ×
H	1500	700	500	☐	55	55	0 ×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	27	27	0 ×

+ Add cargo

Un'altra simulazione ("che cosa succede se...?"): A è avvolto in materiale morbido e può perdere 20 mm in ogni dimensione. Digiti A come 1180 × 980 × 480: A resta grigio, ma D, E, F e J diventano verdi, e Volume fill scende all'89,6% con i cartoni A più piccoli. Undo riporta A com'era. Le dimensioni cambiate qui restano in questo progetto, a meno che Lei non salvi gli elenchi (capitolo 6).

Brimload T3

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

Next stack

Stacks: 2

Next block

Blocks: 32

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

256

REMAINING

0

CARGO TYPES

9

VOLUME FILL

89.6 %


VOLUME

65.78 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1180	980	480	☐	16	16	0 ×
B	1100	1100	700	☐	4	4	0 ×
C	800	600	500	☐	20	20	0 ×
D	600	500	400	☐	25	25	0 ×
E	500	400	300	☐	71	71	0 ×
F	1000	800	700	☐	8	8	0 ×
G	900	500	300	☐	30	30	0 ×
H	1500	700	500	☐	55	55	0 ×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	27	27	0 ×

+ Add cargo

mm e inches (pollici) passano le dimensioni da millimetri a pollici e viceversa; il volume resta in m³.



4 Visualizzare il carico

Trascini per ruotare la vista intorno al container, trascini con il tasto destro per spostarla, e ruoti la rotellina sopra di essa, o avvicini e allontani due dita, per lo zoom; **Reset view** (ripristina vista) riporta la vista iniziale. Ogni cartone porta il nome del suo articolo, leggibile sui cartoni piccoli solo con lo zoom.



Next block (blocco successivo) mostra il carico un blocco in più alla volta, nell'ordine in cui entrano i blocchi; un blocco è un gruppo di cartoni di uno stesso articolo, disposti nello stesso modo. **Next stack** (pila

Tap a carton to edit: pull the grips, drag the disk, choose an orientation, add at a "+".

Fill with this cargo Undo Redo Restore solved plan

Reset view ◀ Next stack Stack 2 of 2 ▶ Next block Block 9 of 32 Show all

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Open Save Export Clear Cargo board mm inches English

LOADED **256**

CARGO TYPES **9**

VOLUME **66.50 m³**

REMAINING **0**

VOLUME FILL **90.5 %**

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	16	16	0
B	1100	1100	700	☐	4	4	0
C	800	600	500	☐	20	20	0
D	600	500	400	☐	25	25	0
E	500	400	300	☐	71	71	0
F	1000	800	700	☐	8	8	0
G	900	500	300	☐	30	30	0
H	1500	700	500	☐	55	55	0
I	2000	1500	500	☐	0		
J	750	500	400	☐	27	27	0

+ Add cargo

Faccia clic su un cartone per selezionare il suo blocco; faccia di nuovo clic per selezionare solo quel cartone. Il pannello in basso a sinistra conta la selezione, qui 3 in lunghezza $\times$ 1 in larghezza $\times$ 1 in altezza = 3 cartoni di J, e la sua riga si evidenzia nella tabella degli articoli. Tiri una maniglia arancione per ingrandire o ridurre il blocco fila per fila, trascini il disco per spostarlo, faccia clic sulla $\times$ per eliminarlo, oppure scelga un orientamento tra le sei immagini.

Faccia clic su un cartone per selezionare il suo blocco; faccia di nuovo clic per selezionare solo quel cartone. Il pannello in basso a sinistra conta la selezione, qui 3 in lunghezza $\times$ 1 in larghezza $\times$ 1 in altezza = 3 cartoni di J, e la sua riga si evidenzia nella tabella degli articoli. Tiri una maniglia arancione per ingrandire o ridurre il blocco fila per fila, trascini il disco per spostarlo, faccia clic sulla  per eliminarlo, oppure scelga un orientamento tra le sei immagini.

Brimload T3

3 along x 1 across x 1 up = 3 cartons

block b9 : 3 cartons

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

Next stack

Stacks: 2

Next block

Blocks: 32

Drag to orbit · right-drag to pan · wheel or pinch to zoom

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

256

REMAINING

0

CARGO TYPES

9

VOLUME FILL

90.5 %

VOLUME

66.50 m³

40HC

▼

11850

2320

2670

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
A	1200	1000	500	☐	16	16	0 ×
B	1100	1100	700	☐	4	4	0 ×
C	800	600	500	☐	20	20	0 ×
D	600	500	400	☐	25	25	0 ×
E	500	400	300	☐	71	71	0 ×
F	1000	800	700	☐	8	8	0 ×
G	900	500	300	☐	30	30	0 ×
H	1500	700	500	☐	55	55	0 ×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	27	27	0 ×

+ Add cargo

Dopo una modifica manuale, Loaded porta il segno edited (modificato), e Loaded e Left di ogni riga seguono il carico. Qui sotto viene eliminato un cartone J: J mostra Loaded 26 e Left 1, e Remaining è 1.

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

255 edited

REMAINING

1

CARGO TYPES

9

VOLUME FILL

90.3 %

VOLUME

66.35 m³

40HC

▼

11850

2320

2670

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
A	1200	1000	500	☐	16	16	0 ×
B	1100	1100	700	☐	4	4	0 ×
C	800	600	500	☐	20	20	0 ×
D	600	500	400	☐	25	25	0 ×
E	500	400	300	☐	71	71	0 ×
F	1000	800	700	☐	8	8	0 ×
G	900	500	300	☐	30	30	0 ×
H	1500	700	500	☐	55	55	0 ×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	27	26	1 ×

+ Add cargo

Fill with this cargo (riempi con questo articolo) riempi con cartoni dell'articolo selezionato lo spazio libero che ha un appoggio sotto, e non sposta nient'altro. Qui entrano altri quattro J: J ne carica 31 dei 27 digitati, quindi il suo Left indica -4. La quantità digitata resta quella richiesta.

3 along x 1 across x 1 up = 3 cartons

block b9 - 3 cartons

Cartons added: 4.

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

Next stack

Stacks: 2

Next block

Blocks: 35

Drag to orbit - right-drag to pan - wheel or pinch to zoom

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

260

edited

REMAINING

0

CARGO TYPES

9

VOLUME FILL

91.4 %

VOLUME

67.10 m³

	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	16	16	0 ×
B	1100	1100	700	☐	4	4	0 ×
C	800	600	500	☐	20	20	0 ×
D	600	500	400	☐	25	25	0 ×
E	500	400	300	☐	71	71	0 ×
F	1000	800	700	☐	8	8	0 ×
G	900	500	300	☐	30	30	0 ×
H	1500	700	500	☐	55	55	0 ×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	27	31	-4 ×

+ Add cargo

Un + arancione segna un punto in cui si può appoggiare un cartone. Ci faccia clic: viene aggiunto e selezionato un cartone del primo articolo che ci sta, e le etichette sopra gli orientamenti lo cambiano in un altro articolo che ci sta, qui E o G.

1 along x 1 across x 1 up = 1 cartons

block b33 - 1 cartons

Cartons added: 4.

Fill with this cargo

Undo

Redo

Restore solved plan

Reset view

Next stack

Stacks: 2

Next block

Blocks: 33

Drag to orbit - right-drag to pan - wheel or pinch to zoom

Open

Save

Export

Clear

Cargo board

mm

inches

English

LOADED

257

edited

REMAINING

0

CARGO TYPES

9

VOLUME FILL

90.6 %

VOLUME

66.56 m³


	Length	Width	Height	Upright	Quantity	Loaded	Left
40HC	11850	2320	2670				
A	1200	1000	500	☐	16	16	0 ×
B	1100	1100	700	☐	4	4	0 ×
C	800	600	500	☐	20	20	0 ×
D	600	500	400	☐	25	25	0 ×
E	500	400	300	☐	71	72	-1 ×
F	1000	800	700	☐	8	8	0 ×
G	900	500	300	☐	30	30	0 ×
H	1500	700	500	☐	55	55	0 ×
I	2000	1500	500	☐	0		×
J	750	500	400	☐	27	27	0 ×

+ Add cargo

Undo e **Redo** scorrono le modifiche manuali e i calcoli; **Restore solved plan** (ripristina il piano calcolato) riporta il piano così come è stato calcolato. Un cartone rimasto senza appoggio sotto riceve un avviso. Le luci compaiono solo su un piano calcolato. Digitare una quantità o una dimensione, o cambiare **Upright**, dopo una modifica manuale calcola un nuovo piano; **Undo** riporta il carico sistemato a mano.

6 File

Save chiede un nome di file. Un nome che termina con **.t3job** salva il progetto, anche un carico sistemato a mano, e **open** lo rilegge. Quando il carico sullo schermo è stato sistemato a mano, **open** chiede prima conferma.




Un nome che termina con **.xlsx** salva gli elenchi degli articoli e dei container come anagrafica, che leggono sia T3 Classic sia **open**. Salvare sopra una cartella di lavoro la sostituisce.




Open con una cartella di lavoro di anagrafica importa i suoi articoli e i suoi container, come nel capitolo 2.

Export scrive il carico come spedizione di T3 Classic (**.zhzx.xlsx**) con le sue immagini del carico. Entrano solo i cartoni caricati, e la nota dice quanti ne restano fuori.



Open legge anche una spedizione salvata da T3 Classic il 25 maggio 2026 o dopo (**.zhzx.xlsx**). Il carico si apre come è stato salvato, ogni riga con il suo cargo ID (codice dell'articolo) come nome, nell'ordine in cui gli articoli compaiono per la prima volta, con quanto caricato come quantità, pronto da modificare, salvare o esportare. Qui sotto, la spedizione esportata sopra.



7 Che cosa non fa

- Nessun peso: i pesi non vengono letti, e nessun limite di peso viene verificato.
- Un piano calcolato impila i cartoni solo su cartoni dello stesso articolo; a mano, un **+** può mettere un cartone su un altro articolo.
- La ricerca ha un limite di tempo: una quantità maggiore potrebbe ancora entrare, e con il container quasi pieno un nuovo calcolo può caricare meno del precedente. **Undo** riporta l'ultimo piano.
- Le stesse quantità possono dare un piano diverso una volta che una dimensione di cartone ha le sue ricette: di solito più pieno, non sempre, e con un carico leggero spesso in più blocchi.
- I cartoni di dimensioni molto minute, per esempio 300 × 200 × 150 mm, non ricevono ricette: vengono sempre cercati direttamente.
- Le ricette restano sul computer, nella cartella dell'app, fino a circa 15 MB per dimensione di cartone; nulla le elimina.
- Con molte righe di un cartone ciascuna, solo poche vengono caricate in tempo; le altre mostrano **Left 1**.
- Nessuna luce su un piano sistemato a mano.
- Un articolo più lungo del container mostra il suo **Left**, non un motivo.
- Un carico sistemato a mano non viene conservato, né in parte né per intero, quando cambia una quantità.
- **Undo** non va oltre un **Open** o un riavvio.
- **Next stack** e **Next block** cambiano solo la vista: i segni **+** e le modifiche raggiungono ancora i blocchi nascosti.
- Visti dalla parete di fondo (opposta alle porte), i nomi sulla faccia superiore dei cartoni si leggono capovolti.
- In pollici, le dimensioni si digitano in pollici: 800 significa 800 pollici.

- Si accettano container fino a 17.300 × 2.650 × 3.200 mm; un'anagrafica con un solo container fuori da questi limiti viene rifiutata per intero.
- L'anagrafica si legge solo da `.xlsx`, con i nomi nella colonna A; una cartella di lavoro danneggiata o di un altro programma riceve il messaggio proprio di T3 Classic, a volte in cinese.
- Salvare l'anagrafica sopra una cartella di lavoro elimina i suoi pesi, le dimensioni delle porte, i margini e gli altri fogli, e dà a ogni container un limite di 30.000 kg; una riga o un container chiamato END non si può salvare.
- Una cartella di lavoro aperta in Excel, o contrassegnata come di sola lettura, non può essere sovrascritta né al salvataggio né all'esportazione; la nota lo segnala.
- Vengono rifiutate le spedizioni salvate prima del 25 maggio 2026, i file `.zhzx.xls`, le spedizioni di U3, IKEA e P3, e una spedizione senza nulla di caricato.
- Una spedizione aperta non resta collegata al suo file: **Save** scrive un `.t3job`, e **Export** una nuova cartella di lavoro.
- Le immagini dell'esportazione sono sezioni lungo la lunghezza, nei colori di T3 Classic. Una cartella di lavoro esportata in cinese non si apre nel T3 Classic in inglese.
- **Save** chiede sempre un nome: non c'è Save As (salva con nome) né un elenco dei file recenti.
- La cartella di esempio in `data` viene creata una sola volta: una cartella rimossa ricompare all'avvio successivo, e un esempio modificato non viene mai sostituito.
- La cartella dell'app non può stare su un'unità di rete, su una chiavetta USB o su un Desktop sincronizzato con OneDrive, sotto Program Files, in un percorso lungo o con una `~`, né essere condivisa da due utenti Windows. Chiuda la versione precedente prima del primo avvio di una nuova versione.